Bot Komutları

Bütün @hafizebot komutları, gruplanmış halde; her oto al sat ayarının aralığı ve anlamıyla.

Ekim 2026



REFERANS

Komutlar nasıl çalışır?

Her şey Telegram'da **@hafizebot** ile yaptığınız sohbette olur. Komut, `/start` gibi eğik çizgiyle başlayan bir kelimedir; menü düğmeleri aynı komutları sizin yerinize gönderir. Komutlar kimin kullanabildiğine göre gruplanır: herkes, VIP üyeler ya da oto al satı açık olan üyeler.

- Komut adlarında büyük-küçük harf fark etmez: `/setLeverage` ile `/setleverage` aynı komuttur.
- Bot bir değer beklerken (örneğin `/setleverage` sonrasında) değeri düz mesaj olarak gönderin; vazgeçmek için `/cancel`.
- `/help` hesabınızın şu an kullanabildiği komutları listeler; `/summary` bütün oto al sat ayarlarınızı tek mesajda gösterir.
- Telegram kullanıcı adınız olmalı; bot kullanıcı adı olmadan çalışmaz.

Başlangıç

Komut	Ne yapar
`/start`	Ana menüyü gösterir
`/help`	Kullanabileceğiniz komutları listeler
`/status`	Hesap durumunuzu gösterir
`/setup`	Kurulum kontrol listeniz ve sıradaki adım
`/explain`	Bir ayar seçin; ne yaptığını, değerinizi ve varsayılanını görün
`/faq`	Sık sorulan soruların yanıtları, konulara göre
`/trial`	Ücretsiz 3 günlük VIP denemesini başlatır; deneme boyunca oto al sat işlem başına 10 USDT ve 3 açık pozisyonla sınırlıdır
`/language`	Dil seçimi
`/signals`	Ücretsiz sinyal kanalının linkini verir
`/guides`	Üye rehberlerini indirir (bu belge ve diğerleri)
`/results`	Aylık emir raporlarını indirir
`/support`	Ekibe geri bildirim gönderir
`/cancel`	Botun beklediği işlemi iptal eder

REFERANS

VIP ve ödemeler

VIP, `/join`'in sunduğu ağlardan biri üzerinden USDT ile ödenir: BEP20 (BSC), TRC20 (Tron), Solana ya da TON. Yatırılan tutar bakiyenize işlenir; plan bu bakiyeden satın alınır.

Komut	Ne yapar
`/join`	VIP üye olma adımları: yatırma adresi için ağ seçimi ve güncel fiyatlar
`/plans`	VIP kademeleri ve fiyatlar
`/vipinfo`	VIP üyeliğin içerdikleri
`/howtowithdraw`	Binance'ten USDT gönderme adımları, ekran ekran
`/pay <txid>`	USDT transferini doğrulayıp bakiyenize işler (`/deposit` aynı komuttur). Cüzdanınızın gösterdiği işlem numarasını (BEP20'de 0x ile başlar) ya da Binance dahili transfer numarasını kabul eder.
`/balance`	USDT bakiyenizi ve karşıladığı planları gösterir
`/buy <plan>`	Bakiyeden VIP satın alır ya da uzatır: `tier1`, `tier2`, `tier3`, `tier1 annual`, `tier2 annual`, `tier3 annual`. Plan yazılmazsa bakiyenizin karşıladığı planları listeler.
`/renew`	Üyeliği nasıl yenileyeceğiniz
`/subscribe`	VIP bitimine 3 gün kala bakiyeden otomatik yenileme; `/subscribe off` kapatır
`/status`	VIP üyeliğinizin bitiş tarihi
`/coupon <kod>`	VIP için kupon kodu kullanır
`/invite <kullanıcıadı>`	Sizi davet eden VIP üyeyi bildirir — satın almadan önce. İkiniz de bir hafta ek süre kazanırsınız.
`/autotrade`	Oto al satı açar ve Binance anahtarınızı nereye ekleyeceğinizi söyler (VIP üyeler için hemen)

Fiyatlar: Tier 1 aylık 50 USDT ya da yıllık 500 USDT; Tier 2 aylık 100 USDT ya da yıllık 1.000 USDT; Tier 3 aylık 200 USDT ya da yıllık 2.000 USDT. Yıllık planlarda iki ay bedavadır.

REFERANS

Oto al sat kontrolü

Bu komutlar için hesabınızda oto al satın açık olması gerekir: `/autotrade` bunu VIP üyeler için hemen açar. Değişiklikler bir sonraki sinyalden itibaren hemen geçerlidir.

Komut	Ne yapar
`/on`	Oto al satı açar. Önce Binance anahtarınızı kontrol eder: Binance anahtarı reddederse ya da anahtarda Enable Futures işaretli değilse oto al sat kapalı kalır ve bot nedenini söyler.
`/off`	Oto al satı kapatır — açık pozisyonlar ve emirleri olduğu gibi kalır
`/settings`	Ayarlar menüsünü açar
`/summary`	Bütün oto al sat ayarlarınızı tek mesajda gösterir
`/bancoin, /unbancoin`	Botun asla işlem açmayacağı coinleri ekler/çıkarır, örn. `/bancoin BTCUSDT ETHUSDT`
`/bansignal, /unbansignal`	Botun asla işlem açmayacağı sinyal elementlerini ekler/çıkarır (Tier 2). Tek başına `/bansignal` düğmeleri getirir; bir dokunuş yasaklar ya da yasağı kaldırır.
`/bangroup, /unbangroup`	Botun hiç işlem açmayacağı Binance gruplarını ekler/çıkarır, örn. `/bangroup Meme` (Tier 2). Tek başına `/bangroup` düğmeleri getirir; bir dokunuş yasaklar ya da yasağı kaldırır.
`/banlist`	Yasaklı coin, sinyal ve gruplarınızı gösterir
`/allowrepeatingsignals`	Zaten pozisyonunuz olan bir coine yeni sinyalle girişe izin verir (yes) ya da engeller (no)
`/combinetakeprofits`	Kâr al emirlerini mümkün olduğunda tek emirde birleştirir (yes/no)
`/setdelistingclose`	Delist öncesi kapatma (on ya da off, varsayılan off). Açıkken: Binance elinizdeki bir coini delist edeceğini duyurursa bot, tasfiyeden kısa süre önce pozisyonunuzu piyasa emriyle kapatır ve kâr al ile stop emirlerini iptal eder. Kapalıyken: pozisyon siz kapatana ya da Binance kendi fiyatından tasfiye edene kadar açık kalır. Hangisi olursa olsun bot, Binance'in delist ettiği bir coinde yeni işlem açmaz.

Ayarlar

Her ayarın değiştiren bir `/set…` komutu ve mevcut değeri gösteren bir `/my…` komutu vardır. Bot, kademeniz için aralık dışındaki değerleri reddeder.

Ayar	Değiştir / göster	Aralık ya da seçenekler	Anlamı
Kaldıraç	`/setleverage` `/myleverage`	1 – 20	Yeni pozisyonlar için kaldıraç. Tier 2 ve 3'te bir işlem kuralı, bir işlem türüne başka bir kaldıraç verebilir. Zaten tuttuğunuz coine yapılan ekleme, o coinin kaldıracını korur. Coin için Binance'in kendi üst sınırı ayrıca geçerlidir.
Pozisyon büyüklüğü	`/setpositionsize` `/mypositionsize`	5 – 50 USDT (Tier 1) 5 – 10.000 USDT (Tier 2) 5 – 50.000 USDT (Tier 3)	Giriş başına ayrılan USDT; pozisyonun toplam değeri büyüklük × kaldıraçtır. Bir işlemin kullanacağı en yüksek tutardır: Smart sizing (Tier 2 ve 3) bunun yalnızca bir payını kullanabilir, ama 5 USDT'nin altına inmez. Ücretsiz deneme bunu 10 USDT ile sınırlar.
Pozisyon limiti	`/setpositionlimit` `/mypositionlimit`	1 – 10 (Tier 1) 1 – 100 (Tier 2) 1 – 500 (Tier 3)	Aynı anda açık pozisyon sayısı; elle açtıklarınız da sayılır. Limit dolunca yeni coinler atlanır. Ücretsiz denemede 3.
Asgari sinyal gücü	`/setminstrength` `/myminstrength`	0 – 5	Yalnızca bu değer ve üstünde derecelenen sinyallere girilir. 0 = filtre yok. Örnek: 3 yazarsanız 3, 4 ve 5 güçteki sinyallere girilir.
Stop loss	`/setstoploss` `/mystoploss`	0 – 90 %	Girişten stop'a uzaklık, **kaldıraçsız**. 0 = stop emri yok. Örnek: 10x kaldıraçla 5, teminatın %50 kaybında durdurur. İzole marjinde stop, likidasyon mesafesinin içinde kalmalıdır: 2x'te en fazla %35, 5x'te %14, 10x'te %7, 20x'te %3,5.
Stop tipi	`/setstoptype` `/mystoptype`	OFF · SINGLE · COMBINED	OFF kendi stop'unuzu kapatır; işlem kuralındaki stop yine de konur. SINGLE her girişe, o girişin miktarı kadar ve o girişin fiyatından ölçülen ayrı bir stop koyar; önceki girişlerin stopları yerinde kalır. COMBINED bunların yerine, ortalama giriş fiyatından ölçülen ve tüm pozisyonu kapsayan tek bir stop koyar.
Kâr al tipi	`/settakeprofittype` `/mytakeprofittype`	LIMIT · TRAILING	LIMIT hedefe sadece-kapat limit emri koyar. TRAILING, ancak fiyat hedefi geçtikten sonra devreye giren ve fiyatı izleyen bir takip eden stop koyar. Fiyat hedefe değip geri dönerse pozisyon açık kalır.
Pozisyon yönü	`/setpositionside` `/mypositionside`	LONGONLY · SHORTONLY · BOTH	Botun hangi yöndeki sinyallere girebileceği.
Marjin tipi	`/setmargintype` `/mymargintype`	ISOLATED · CROSSED	Botun pozisyonları için kullanılan Binance marjin modu.

Ayar	Değiştir / göster	Aralık ya da seçenekler	Anlamı
Aynı coin aralığı	`/setdifference` `/mydifference`	0 – 100 %, varsayılan 3	Elinizde olan bir coine gelen yeni sinyale, ancak girişi o coindeki son girişinizden bu kadardan fazla uzaksa girilir: short için üstünde, long için altında. 0 her aralığa izin verir.
Coin molası	`/setcoinpause` `/mycoinpause`	0 – 1440 dk, varsayılan 0	Bir coindeki pozisyon kapandıktan sonra botun o coine yeniden girmeden önce beklediği dakika. 0 = mola yok.
Asgari 24s hacim (Tier 2+)	`/setminvolume` `/myminvolume`	0 – 10B USDT, örn. 5M; 0 = kapalı	24 saatlik hacmi bunun altında olan coinler atlanır; hacmi o an bilinmeyenler de.
Asgari coin yaşı (Tier 2+)	`/setmincoinage` `/mymincoinage`	0 – 365 gün; 0 = kapalı	Binance Futures'a bu süreden daha yakın zamanda listelenen coinler atlanır; listeleme tarihi bilinmeyenler de.
İşlem bildirimleri	`/settradenotices` `/mytradenotices`	ALL · CLOSES · OFF, varsayılan ALL	Hangi işlem mesajlarını alacağınız. İşlemler her durumda aynı şekilde yapılır.

Tier 3 limitleri

Tier 3 üyeler için isteğe bağlı risk ayarları. Hepsi kapalı başlar (0 ya da off) ve bir sonraki sinyalden itibaren geçerlidir; yeniden ayarlama adımı %25 ile başlar ve yalnızca büyüklüğünüz ya da limitiniz cüzdanınıza göre ayarlandığında devreye girer. Alt planlarda bot, gereken planı söyler. Bunlar sinyalleri iyileştirmez, bedeli olan araçlardır: geçmiş sinyaller üzerindeki testlerimizde zarar limitleri, giriş sınırı ve 24 saatlik hareket koşulları çoğu zaman kurtardıklarından fazlasını götürdü; azami tutma süresi sert düşüşlerde korudu ama yükselen piyasalarda getiriden götürdü; fonlama molası tek başına biraz getiriden vazgeçti; başabaş stopu henüz test edilmedi. Geçmiş sonuçlar hiçbir şeyi garanti etmez.

Ayar	Değiştir / göster	Aralık ya da seçenekler	Anlamı
Günlük zarar limiti	`/setdailylosslimit` `/mydailylosslimit`	cüzdanın %0 – %100'ü; 0 = kapalı	00:00 UTC'den bu yana gerçekleşen zararınız, vadeli cüzdanınızın 00:00 UTC'deki değerinin bu payına ulaşınca bot 00:00 UTC'ye kadar yeni coin açmaz ve hiçbir coine ekleme yapmaz. Kapatma emirleri, kâr al ve stoplar asla bekletilmez.
Haftalık zarar limiti	`/setweeklylosslimit` `/myweeklylosslimit`	%0 – %100; 0 = kapalı	Aynısı, pazartesi 00:00'dan başlayan UTC haftası için.
Azami giriş	`/setmaxentries` `/mymaxentries`	coin başına 0 – 50; 0 = kapalı	Pozisyonu açıkken bir coine yapılabilecek en fazla giriş, ilki dahil: 1, ekleme yok demektir.
Azami tutma süresi	`/setmaxhold` `/mymaxhold`	0 – 720 saat; 0 = kapalı	Botun açtığı ve bu kadar saat sonra hedefine ulaşmamış pozisyon piyasa emriyle kapatılır; kâr al ve stop emirleri iptal edilir. Kendi açtığınız pozisyonlara asla dokunulmaz.

Ayar	Değiştir / göster	Aralık ya da seçenekler	Anlamı
Başabaş stopu	`/setbreakeven` `/mybreakeven`	%0,2 – %50 kâr; 0 ya da off = kapalı	Botun açtığı pozisyon ortalama girişine göre bu kadar kâra geçtiğinde stopu başabaş fiyatına (komisyonlar dahil) taşınır ve pozisyon kapanana kadar o coine ekleme yapılmaz. Yeni stop o coindeki pozisyonun tamamını kapatır; elle eklediğiniz kısım da dahil. Kâr al emirleri olduğu gibi kalır; kendi açtığınız pozisyonlara asla dokunulmaz.
Yükselişten sonra long atlama	`/setlongskipup` `/mylongskipup`	%0 – %1.000; 0 = kapalı	Son 24 saatte bu kadar ya da daha çok yükselen coinde yeni long açılmaz.
Düşüşten sonra long atlama	`/setlongskipdown` `/mylongskipdown`	%0 – %1.000; 0 = kapalı	Son 24 saatte bu kadar ya da daha çok düşen coinde yeni long açılmaz.
Düşüşten sonra short atlama	`/setshortskipdown` `/myshortskipdown`	%0 – %1.000; 0 = kapalı	Son 24 saatte bu kadar ya da daha çok düşen coinde yeni short açılmaz.
Yükselişten sonra short atlama	`/setshortskipup` `/myshortskipup`	%0 – %1.000; 0 = kapalı	Son 24 saatte bu kadar ya da daha çok yükselen coinde yeni short açılmaz.
Azami 24 saatlik aralık	`/setmaxdayrange` `/mymaxdayrange`	%0 – %1.000; 0 = kapalı	24 saatlik dibinden tepesine aralığı, dibinin bu payı ya da daha fazlası olan yeni coin atlanır: 100 ile 130 arası %30'dur.
Asgari 24 saatlik işlem	`/setmintrades` `/mymintrades`	0 – 100.000.000 işlem, örn. 50K; 0 = kapalı	Son 24 saatte bundan az işlem görmüş yeni coin atlanır.
24 saatlik ortalamanın üstünde long atlama	`/setlongskipaboveavg` `/mylongskipaboveavg`	%0 – %1.000; 0 = kapalı	Fiyat, coinin 24 saatlik ortalama fiyatının bu kadar ya da daha fazla üstündeyse yeni long açılmaz.
24 saatlik ortalamanın altında short atlama	`/setshortskipbelowavg` `/myshortskipbelowavg`	%0 – %1.000; 0 = kapalı	Fiyat, coinin 24 saatlik ortalama fiyatının bu kadar ya da daha fazla altındaysa yeni short açılmaz.
Fonlama molası	`/setfundingpause` `/myfundingpause`	on · off, varsayılan off	Piyasa genelinde fonlamanın belirgin biçimde negatif olduğu bir UTC gününde bot, sonraki 00:00 UTC'ye kadar yeni işlem açmaz ve hiçbir coine ekleme yapmaz. O gün için ölçüm yoksa her zamanki gibi işlem yapar.

Ayar	Değiştir / göster	Aralık ya da seçenekler	Anlamı
Asgari hedef uzaklığı	`/setmintarget` `/mymintarget`	%0 – %100; 0 = kapalı	Hedefi girişe bundan daha yakın olan sinyal atlanır; ölçü, girişten hedefe tam uzaklıktır (sinyal mesajı bunu aşağı yuvarlanmış olarak "Profit" diye gösterir). Yeni coinler için de, tuttuğunuz bir coine eklemeler için de geçerlidir. Açıkken hedefi olmayan sinyal de atlanır.
BTC koruması	`/setbtcguard` `/mybtcguard`	dört değerin her biri için %0 – %100; off dördünü de kapatır	BTC son bir saatte ya da son 24 saatte bu kadar ya da daha çok düştüyse bot yeni long açmaz ve hiçbir long'a ekleme yapmaz; yükselişte aynısı short için geçerlidir. Tam yazım için /setbtcguard komutunu tek başına gönderin. BTC'nin hareketi okunamazsa o taraf bekler.
Düşüş freni	`/setdrawdownbrake 10 50` `/mydrawdownbrake`	zirvenin %1 – %90 altı, ardından büyüklüğün %10 – %100'ü; off ile kapanır	Vadeli cüzdanınız zirvesinin o kadar altına indiğinde yeni girişler ve eklemeler olağan büyüklüklerinin o payıyla açılır, asla 5 USDT'nin altına inmez; cüzdanınız zirvenin %2 yakınına dönene kadar sürer.
Frendeyken long ekleme yok	`/setnolongaddsindrawdown` `/summary`	on · off, varsayılan off	Düşüş freni devredeyken bot, tuttuğunuz long pozisyonlara ekleme yapmaz; short pozisyonlar ve yeni coinler etkilenmez.
Cüzdandan büyüklük	`/setpositionsize 0.35%` `/mypositionsize`	cüzdanın %0,1 – %5'i; %0 = kapalı	Büyüklüğünüz, vadeli cüzdanınızın bir payı olarak. Bot USDT büyüklüğünüzü bu paydan hesaplar ve cüzdanınız yeniden ayarlama adımı kadar yükseldiğinde ya da düştüğünde yeniden hesaplar; asla 5 USDT'nin altına inmez, planınızın üst sınırını aşmaz. USDT olarak bir büyüklük gönderirseniz kapanır.
Cüzdandan limit	`/setpositionlimit per 125 8-16` `/mypositionlimit`	coin başına 25 – 10.000 USDT; aralık isteğe bağlı; per off = kapalı	Vadeli cüzdanınızın her o kadar USDT'si için bir coin; kendi en az ve en çok coin sayınız ile planınızın üst sınırı içinde, büyüklüğünüzle birlikte ayarlanır. Açık coinler bu yüzden asla kapatılmaz. Düz bir sayı gönderirseniz kapanır.
Yeniden ayarlama adımı	`/setrebasestep` `/myrebasestep`	%10 – %50, varsayılan %25	Büyüklüğünüzün ve limitinizin cüzdanınıza uyması için cüzdanın son değişiklikten bu yana ne kadar yükselmesi ya da düşmesi gerektiği.

24 saatlik koşullar coin için Binance'in kendi rakamlarını kullanır ve yalnızca yeni coinlere bakar; tuttuğunuz bir coine ekleme etkilenmez. Bir ayarın ihtiyaç duyduğu rakam okunamazsa yeni coin atlanır. Büyüklüğünüz ya da limitiniz cüzdanınıza göre ayarlanıyorsa büyüklük × limit vadeli cüzdanınızın en fazla %60'ını kullanabilir: daha büyük bir değer kaydedilmez ve açık pozisyonlarınızın teminatını bu sınırın ötesine taşıyacak bir giriş atlanır. Hepsini `/summary` gösterir, her birinin ne yaptığını `/explain`

anlatır.

REFERANS

Ayarların açıklaması

Pozisyon büyüklüğü ve kaldıraç

Pozisyon büyüklüğü, botun her girişe ayırdığı USDT teminattır; kaldıraç bunu pozisyonun toplam değerine çevirir. 10x kaldıraçla 20 USDT büyüklük, 200 USDT'lik pozisyon açar. Stop loss yüzdesi kaldıraçsız fiyat hareketi üzerinden ölçülür; kaldıraçla teminatınızdaki kayıp bu yüzdenin kaldıraç katıdır. Tier 2 ve 3'te Smart sizing bazı işlem türlerinde büyüklüğün yalnızca bir payını kullanabilir, bir işlem kuralı da bir işlem türüne kendi kaldıracını verebilir (aşağıya bakın).

Cüzdandan büyüklük (Tier 3)

Tier 3'te pozisyon büyüklüğünüz vadeli cüzdanınızın bir payı olabilir: `/setpositionsize 0.35%` (%0,1 ile %5 arası; `0%` kapatır). Bot bundan sonra USDT büyüklüğünüzü marjin bakiyenizden hesaplar ve 15 dakikada bir kontrol eder: cüzdanınız son değişiklikteki seviyesinden yeniden ayarlama adımınız kadar (`/setrebasestep`, siz değiştirmezseniz %25; %10 ile %50 arası) yükseldiğinde ya da düştüğünde büyüklüğünüzü yeniden ayarlar ve size tek bir mesaj gönderir. Böylece büyüklüğünüz cüzdanınızla birlikte, adım adım ve iki yönde büyür ve küçülür: asla 5 USDT'nin altına inmez, planınızın üst sınırını aşmaz. Bu ayar, cüzdanınız değiştikçe her işlemin ne kadar risk taşıdığını belirler; işlem seçmez ve sinyalleri daha kârlı yapmaz. USDT olarak bir büyüklük gönderirseniz kapanır. `/mypositionsize` payı ve büyüklüğün en son hangi cüzdana göre ayarlandığını gösterir.

Cüzdandan limit (Tier 3)

Tier 3'te pozisyon limitiniz de vadeli cüzdanınızı izleyebilir: `/setpositionlimit per 125 8-16`, cüzdanınızın her 125 USDT'si için bir coin tutar; asla 8'den az ve 16'dan çok coin olmaz (planınızın izin verdiğinden de çok olmaz). Coin başına 25 ile 10.000 USDT arasındaki her tutar olur; aralık isteğe bağlıdır: vermezseniz bot kaydettiğiniz aralığı, yoksa en az bir coin ve en çok mevcut limitinizi kullanır. Bot limiti büyüklüğünüzle birlikte, aynı yeniden ayarlama adımında ve aynı mesajda ayarlar; böylece küçülen bir cüzdan daha az, büyüyen bir cüzdan daha çok coin tutar. Limit düştü diye açık coinler asla kapatılmaz; yeni sinyaller bekler. Büyüklük için cüzdan payıyla birlikte de, onsuz da kullanılabilir. Bu bir risk ayarıdır: açık coin sayısını cüzdanınıza ayak uydurur ve sinyalleri daha kârlı yapmaz. `/setpositionlimit per off` ya da düz bir sayı onu kapatır.

Düşüş freni (Tier 3)

Tier 3'te bot, hesabınız en iyi seviyesinin epey altındayken daha küçük büyüklükle işlem açabilir: `/setdrawdownbrake 10 50`, bir düşüş döneminde cüzdanınız toparlanana kadar büyüklüğünüzü yarıya indirir. Bot, freni kurduğunuz andan itibaren vadeli cüzdanınızın zirvesini tutar ve 15 dakikada bir kontrol eder. Cüzdanınız bu zirvenin, ilk sayıdaki yüzde kadar ya da daha fazla altına indiğinde (%1 ile %90 arası), her yeni giriş ve ekleme, olağan büyüklüğünün ikinci sayıdaki yüzdesiyle açılır (%10 ile %100 arası); asla 5 USDT'nin altına inmez. Bu, cüzdanınız zirvenin %2 yakınına dönene kadar sürer. Açık pozisyonlara dokunulmaz; fren devreye girdiğinde ve çıktığında birer mesaj alırsınız. `/setnolongaddsindrawdown on` ile bot, fren devredeyken tuttuğunuz long pozisyonlara ekleme de yapmaz. Vadeli cüzdandan çektiğiniz para da düşüş sayılır: zirveyi yeniden başlatmak için komutu tekrar gönderin. Bu bir dayanıklılık ayarıdır: bir düşüşte kayıpları azaltabilir, toparlanmada getiriden götürür ve sinyalleri daha kârlı yapmaz. `/mydrawdownbrake` cüzdanınızın nerede durduğunu gösterir; `/setdrawdownbrake off` kapatır.

Pozisyon limiti

Limit, hesaptaki bütün açık pozisyonları sayar; kendi açtıklarınız dahil. Limit dolduğunda bot zaten tuttuğu bir coine eklemeye devam eder (tekrar sinyallerine izin verildiyse ve aynı coin aralığı korunuyorsa) ama yeni bir coin açmaz. Hareketli piyasada model kısa sürede çok sayıda sinyal üretebilir; bir sinyal dalgasının bütün cüzdanınızı bağlamasını önleyen şey bu limittir. **Mutlaka ayarlayın.** Pozisyon büyüklüğünüzü ya da limitinizi değiştirdiğinizde bot vadeli cüzdanınızı okur ve büyüklük × limit cüzdanın %60'ından fazlaysa sizi uyarır, değer yine de kaydedilir. Büyüklüğünüz ya da limitiniz cüzdanınıza göre ayarlanıyorsa (Tier 3) bu sınırın üzerindeki bir değer kaydedilmez ve açık pozisyonlarınızın teminatını bu sınırın ötesine taşıyacak bir giriş atlanır.

Stop loss ve stop tipi

Stop yüzdesi 0'dan büyük ve stop tipi OFF dışında bir değerse, bot giriş gerçekleşir gerçekleşmez bir stop-market emri koyar. SINGLE her girişe, o girişin miktarı kadar ve o girişin fiyatından ölçülen ayrı bir stop koyar; önceki girişlerin stopları yerinde kalır ve elle eklediğiniz bir pozisyon botun stop'uyla asla kapanmaz. COMBINED mevcut stopları iptal edip ortalama giriş fiyatından ölçülen, tüm pozisyonu kapsayan tek bir stop koyar. Stop tipi OFF ise kendi stop'unuz kapanır, ama o işlem türü için bir işlem kuralındaki stop yine de konur.

Stop 0 ile %90 arasında ayarlanabilir. İzole marjinde ayrıca likidasyon mesafesinin içinde kalmalıdır; yoksa Binance pozisyonu stop'a gelmeden likide eder: 2x'te en fazla %35, 5x'te %14, 10x'te %7, 20x'te %3,5. Bot daha geniş bir stop'u kabul etmez ve kaldıracınızın izin verdiği en geniş stop'u söyler.

Stop, girişinizden itibaren bir fiyat hareketidir, teminatınızın bir payı değil. Stop'un size maliyeti, stop yüzdesi ile kaldıracın çarpımı kadardır ve işlemin teminatının yüzdesi olarak ölçülür: 2x'te %10'luk stop teminatın %20'si, 3x'te %50'lik stop ise %150'si eder, yani teminatın tamamından fazladır. 5x'te teminatın en fazla yarısını kaybetmek istiyorsanız 50 değil, 10 girin. Cross marjinde teminatın tamamından fazlasına mal olan bir stop uyarıyla kaydedilir ve kaybın geri kalanı vadeli cüzdanınızdan karşılanır. `/setstoploss`, `/mystoploss` ve `/summary` bu payı kendi kaldıracınıza göre gösterir.

Kâr al tipi

LIMIT varsayılandır: sinyalin hedefine sadece-kapat limit emri koyar ve hedef fiyat gördüğünde pozisyonu kapatır. TRAILING, ancak fiyat hedefi geçtikten sonra devreye giren ve oradan fiyatı izleyen bir takip eden stop koyar; böylece hedefin ötesindeki hareketin bir kısmı korunabilir. Fiyat hedefe değip geri dönerse takip eden stop hiç devreye girmez ve pozisyon açık kalır. `/combinetakeprofits yes` aynı coindeki kâr al emirlerini mümkün olduğunda tek emirde birleştirir.

Tekrar sinyalleri ve aynı coin aralığı

Zaten tuttuğunuz bir coine gelen ikinci sinyal mevcut pozisyona eklenir ve ekleme, coinin Binance'teki mevcut kaldıracını korur: ne bir işlem kuralı ne de sonradan yapılan `/setleverage` açık bir pozisyonun kaldıracını değiştirir. `/allowrepeatingsignals no` eklemeyi tamamen engeller. İzin verilse bile aynı coin aralığı (varsayılan %3) geçerlidir: short ancak girişi o coindeki son girişinizin aralıktan fazla üstündeyse, long ancak aralıktan fazla altındaysa eklenir. Bot yalnızca yeni bir sinyal geldiğinde işlem açar; fiyat düştü diye alım yapmaz, ortalama düşürmez.

Coin molası

`/setcoinpause`, bir coindeki pozisyon kapandıktan sonra (hedefte, stop'ta ya da elle) botun o coine yeniden girmeden önce kaç dakika bekleyeceğini belirler. 0 (varsayılan) mola yok demektir; en uzun mola 1440 dakika, yani tam bir gündür.

İşlem bildirimleri

`/settradenotices` hangi işlem mesajlarını alacağınızı seçer. ALL (varsayılan) her gerçekleşmeyi gönderir; CLOSES yalnızca pozisyon kapatan gerçekleşmeleri sonuçlarıyla birlikte gönderir; OFF hiçbirini göndermez. İşlemler her durumda aynı şekilde yapılır; `/myresults` ve `/lastsignals` neler olduğunu her zaman gösterir.

Smart sizing, işlem kuralları ve kâr al mesafesi (Tier 2 ve 3)

Komut	Ne yapar
`/smartsizing`	Paylarınızı ve bunların sonraki işlemlerinize etkisini gösterir
`/setsize longs 50`	Long işlemler pozisyon büyüklüğünüzün yarısını kullanır. Ayrıca `/setsize strength 2 50`, `/setsize Meme 50` (bir Binance grubu), `/setsize reset`.
`/traderules`	Kurallarınızı ve bunların sonraki işlemlerinize etkisini gösterir
`/setrule shorts stop 30`	Short işlemler, `/setstoploss` ne derse desin %30 stop alır; `stop none` o tür için stop yok demektir
`/setrule shorts gap 3`	Short işlemler %3 aynı coin aralığı alır
`/setrule shorts strength 3 off`	Bot 3 güçteki short sinyallere girmez; `on` o türü yeniden işler
`/setrule shorts max 3`	Üst sınır: o türden en fazla üç açık coin; `/setmaxlongs 5` ve `/setmaxshorts 3` bir tarafın üst sınırını belirler, `/mymaxlongs` ve `/mymaxshorts` gösterir
`/setrule coin BTC leverage 2`	Yeni BTC pozisyonları 2x ile açılır
`/setrule volume under 10M USDT max 3`	24 saatlik hacmi 10M USDT'nin altındaki coinlerden en fazla üçü açık olur
`/setrule shorts age under 30 off`	Bot, 30 günden kısa süre önce listelenmiş coinlerde short işleme girmez
`/setrule reset`	Bütün kuralları siler; `/setrule shorts reset` yalnızca birini siler
`/takeprofitdistance`	Kâr al mesafelerinizi gösterir
`/settakeprofitdistance shorts 120`	Bir işlem türünün kâr al emrinin nerede duracağını belirler

Smart sizing, her işlem türünün pozisyon büyüklüğünüzün ne kadarını kullanacağını belirler: long ya da short, bir güç derecesi, bir sinyal adı ya da bir Binance grubu. %100 tam büyüklük, %0 o türü atlamak demektir. Paylar 5'er puanlık adımlarla verilir ve çarpılır: long için 50 ve güç 2 için 50 verdiyseniz, güç 2'deki bir long %25 kullanır. Birden çok grupta olan coinde en küçük pay geçerlidir. Pozisyon büyüklüğünüz bir işlemin kullanacağı en yüksek tutardır; atlanmayan bir işlem 5 USDT'nin altına inmez.

İşlem kuralları, bir işlem türüne kendi stop'unu, aynı coin aralığını, aç/kapat anahtarını, üst sınırını (aynı anda açık olabilecek en fazla coin sayısı) ya da kaldıracını verir. Tür; long ya da short, bir güç derecesi, bir sinyal adı, bir Binance grubu, tek bir coin, bir 24 saatlik hacim bandı (10M altı, 10–50M, 50–200M, 200M üstü USDT) ya da bir coin yaşı bandı (30 gün altı, 30–90, 90–365, 365 gün üstü) olabilir. En özel kural kazanır; bir kuralın belirlemediği her şey normal ayarlarınızı kullanır. En fazla 64 kural tutabilirsiniz. Bir kuralın stop'u 0 ile %90 arasında, aralığı 0 ile %100 arasında olabilir; kendi stop'unuzla aynı likidasyon kontrolüne tabidir ve stop tipi OFF olsa bile konur. Üst sınır, o türden o kadar coin açıkken botun yeni bir coin açmasını önler; eklemeyi asla engellemez. Hacmi ya da listeleme tarihi bilinmeyen coin hiçbir bantta yer almaz; band kuralları onu diğer kurallarınıza bırakır.

Kâr al mesafesi, kâr al emrinizin sinyalin hedefine göre nerede duracağını belirler: %100 emri tam hedefe koyar, %120 emri girişinizden 1,2 kat uzağa koyar, %80 kârı daha erken alır. %50 ile %300 arasında, 10'ar puanlık adımlarla ayarlanır. Yalnızca sizin emriniz kayar; sinyal ve yayınlanan sonucu

sinyalin hedefini korur. Daha uzaktaki bir kâr al emrine daha seyrek ulaşılır, daha yakın olan kazançları daha erken kapatır: hiçbiri herkes için daha iyi değildir.

`/summary` üçünü de gösterir; `/lastsignals` bir sinyalin bunlar yüzünden ne zaman atlandığını ya da boyutlandırıldığını söyler. Siz ayarlamadıkça hiçbiri devrede değildir.

Asgari hacim ve coin yaşı (Tier 2 ve 3)

`/setminvolume`, 24 saatlik işlem hacmi asgarinizin altında olan coinleri atlar (`5M`, `500K` ya da `1.5B` biçiminde yazın); `/setmincoinage`, Binance Futures'a bu günden daha kısa süre önce listelenen coinleri atlar. 0 ikisini de kapatır. Bir asgari belirlenmişken bot coinin hacmini ya da listeleme tarihini o an okuyamazsa tahmin yürütmez, coini atlar.

Delist öncesi kapatma

Binance bir coini delist edeceğini duyurduğunda bot o coinde yeni işlem açmaz. `/setdelistingclose on` ayrıca botun, Binance'in tasfiyesinden kısa süre önce o coindeki pozisyonunuzu piyasa emriyle kapatmasını ve kâr al ile stop emirlerini iptal etmesini sağlar. Kapalıyken (varsayılan) pozisyon siz kapatana ya da Binance kendi fiyatından tasfiye edene kadar açık kalır.

Ücretsiz deneme sınırları

Ücretsiz 3 günlük deneme (`/trial`) boyunca oto al sat, işlem başına 10 USDT teminat ve aynı anda 3 açık pozisyonla sınırlıdır. Ayarlarınız ne derse desin bu sınırlar geçerlidir.

Yeni bir hesap nasıl başlar?

Ayar	Başlangıç değeri	Değiştirmek için
Pozisyon büyüklüğü	5 USDT	/setpositionsize
Kaldıraç	2x	/setleverage
Marjin tipi	Isolated (izole)	/setmargintype
Pozisyon limiti	3	/setpositionlimit
Asgari sinyal gücü	5, yalnızca en yüksek dereceli sinyaller	/setminstrength
Stop loss	%10, SINGLE (her girişe ayrı stop)	/setstoploss, /setstoptype
Yön	long ve short	/setpositionside
Kâr al	hedefte LIMIT	/settakeprofittype
Aynı coin aralığı	%3	/setdifference
Yasaklı grup	TradFi	/bangroup (Tier 2+)

Bu başlangıç değerleri daha fazla kâr için değil, ilk haftaları daha güvenli geçirmek için seçildi: yalnızca en yüksek dereceli sinyaller, küçük bir pozisyon büyüklüğü ve yakın bir stop. Böylece yeni bir hesap daha seyrek işlem açar ve kaybeden her işlemin maliyeti düşük kalır. Daha önce kurulmuş hesaplar sahip oldukları ayarları korur; sizinkini `/summary` gösterir. Bunlar başlangıç değerleridir, tavsiye değildir.

Yasak listeleri

`/bancoin`, sinyal ne olursa olsun işlem açmak istemediğiniz coinleri botun dışında tutar. Tier 2 üyeler `/bansignal` ile bir elementi bütünüyle yasaklayabilir; sinyal tipine göre filtrelemenin yolu budur. Yine Tier 2 üyeler `/bangroup` ile TradFi (tokenize hisseler, emtialar ve endeksler), Meme ya da Layer-2 gibi bir Binance grubunu tümden yasaklayabilir. `/bansignal` ya da `/bangroup` komutunu tek başına gönderirseniz düğmeler gelir; bir dokunuş yasaklar ya da yasağı kaldırır. Yeni hesaplar TradFi yasaklı olarak başlar. `/banlist` üç listeyi de gösterir.

Raporlar ve rehberler

Komut	Ne yapar
`/myresults`	Botun kendi işlemlerinin son 30 günde hesabınızda ne yaptığını, komisyonlar ve likidasyonlar dahil gösterir. Kendi açtığınız işlemler sayılmaz.
`/lastsignals`	Son sinyallerin her birini ve botun ona neden girdiğini ya da neden atladığını gösterir
`/today`	Botun son 24 saatte hesabınızda ne yaptığını gösterir
`/results`	Aylık emir raporu indirir (hafizebot.com/reports adresinde de var)
`/guides`	Üye rehberlerini indirir

Destek

- Telegram: sorularınız için **@Hafizebotadmin**'e yazın, genellikle bir gün içinde yanıt verilir; @hafizebot'ta `/support` ekibe geri bildirim gönderir.
- E-posta: ödeme sorunları için **hello@hafizebot.com**; Telegram kullanıcı adınızı ve işlem numaranızı ekleyin.
- Canlı sicil: hafizebot.com/performance.

> RİSK BİLDİRİMİ
> Kripto para vadeli işlemleri yüksek kayıp riski taşır ve her yatırımcı için uygun değildir. Sinyaller ve otomatik al sat birer araçtır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Asla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın.

HafizeBot · Telegram: @hafizebot · hello@hafizebot.com · hafizebot.com