HafizeBot oto al sat nasıl çalışır?

Yayınlanan sinyalden kendi Binance hesabınızdaki emre: kontroller, giriş, kâr al, stop ve bir işlemin nasıl bittiği.

Ekim 2026



BÖLÜM 1

Oto al sat ne yapar?

Oto al sat, yayınlanan bir sinyali sizin belirlediğiniz büyüklük, kaldıraç, stop ve filtrelerle **kendi Binance USDT-M vadeli işlem hesabınızda** emre dönüştürür. HafizeBot'un sunucusunda 7/24 çalışır ve Binance ile sizin oluşturduğunuz bir API anahtarı üzerinden konuşur. Paranız hesabınızdan asla çıkmaz; HafizeBot'un para çekme iznine hiç ihtiyacı yoktur.

Başlamadan önce

- Aktif bir **VIP üyelik** (@hafizebot'ta `/join`).
- **USDT-M vadeli işlemleri** açık ve vadeli cüzdanında USDT bulunan bir Binance hesabı.
- Pozisyon modu **tek yönlü (one-way)** olmalı; hedge modu desteklenmez. Bot modu sizin yerinize değiştirmez: açık emriniz ve pozisyonunuz yokken Binance'te vadeli işlem ayarları → Preference → Position Mode yolundan değiştirin.
- HafizeBot hesabınızda oto al satın açık olması: `/autotrade` gönderin — aktif VIP üyeler için hemen açılır ve bot anahtarın nereye ekleneceğini söyler.
- Ücretsiz denemede (`/trial`) her işlem 10 USDT teminatla sınırlıdır ve aynı anda en fazla 3 pozisyon açık olabilir.
- `/on` açmadan önce Binance anahtarınızı kontrol eder. Binance anahtarı reddederse ya da anahtarda Enable Futures işaretli değilse oto al sat kapalı kalır ve bot nedenini söyler.


Botla birlikte elle işlem

Hesabın kontrolü tamamen sizdedir. Kendi pozisyonlarınızı açabilir, botun açtığı bir pozisyonu kapatabilir ya da `/off` ile botu istediğiniz an durdurabilirsiniz. Ayar değişiklikleri bir sonraki sinyale hemen uygulanır.

BÖLÜM 2

API anahtarını kurmak

Anahtar Telegram'da değil, web sitesinde eklenir. **hafizebot.com/app** adresine Telegram hesabınızla ya da e-postanızla giriş yapın, sonra **hafizebot.com/app/keys** sayfasını açın.



ANAHTARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU İZİNLER	
Vadeli işlemler	GEREKLİ
Para çekme	ASLA
Spot işlemler	GEREKMİYOR
IP kısıtlaması	91.99.78.29
Bizdeki saklama	ŞİFRELİ

- Binance'te **API Yönetimi**'ni açıp **sistem üretimli** bir anahtar oluşturun.
- **Enable Futures** (vadeli işlemler) seçeneğini işaretleyin. **Enable Withdrawals** (para çekme) kapalı kalsın — HafizeBot'un buna hiç ihtiyacı yoktur ve asla istemez; anahtarda para çekme açıksa anahtar sayfası sizi uyarır.
- IP kısıtlamasında **Restrict access to trusted IPs only** seçip `91.99.78.29` ekleyin. Anahtar böylece yalnızca HafizeBot'un sunucusundan çalışır.
- Anahtar ve gizli anahtarı hafizebot.com/app/keys sayfasına yapıştırın. İkisi de 64 karakterdir. Gizli anahtar **kaydedilmeden önce şifrelenir ve bir daha gösterilmez** — sayfa yalnızca bir anahtarın kayıtlı olduğunu ve son karakterlerini gösterir. Yeni anahtar kaydetmek eskisinin yerine geçer.
- Erişimi kaldırmak için anahtarı Binance'te silin; bot anında dışarıda kalır. Anahtarı hafizebot.com/app/keys sayfasından da silebilirsiniz: oto al sat kapanır, Binance'teki açık pozisyonlar ise açık kalır.


ANAHTAR SİZDE KALSIN

HafizeBot anahtarınızı ya da gizli anahtarınızı Telegram sohbetinde, e-postayla ya da destek olduğunu söyleyen biri aracılığıyla asla istemez. Girilecek tek yer, giriş yaptıktan sonra hafizebot.com'daki anahtar sayfasıdır.

BÖLÜM 3

Sinyalden emre

Yayınlanan her element sinyali ayarlarınıza göre bu sırayla kontrol edilir. Başarısız olan ilk kontrol sinyali sizin için atlar — hiçbir emir girilmez — ve bir sonraki sinyal sıfırdan değerlendirilir.



Son iki kontrolden önce bir iç kontrol de (örneğin hedefi olmayan bir sinyal) sinyali atlatabilir. `/lastsignals` son sinyallerin her birini ve neden girildiğini ya da atlandığını gösterir. Asgari hacim ve coin yaşı, Smart sizing ve işlem kuralları Tier 2 ve 3 özellikleridir, Tier 3 ile işaretli kontroller de Tier 3 özellikleridir; diğer planlarda bu kontroller geçilir. Teminat kontrolü yalnızca büyüklüğünüz ya da limitiniz cüzdanınıza göre ayarlanıyorsa uygulanır. 24 saatlik atlamalar yalnızca yeni coinlere, giriş sınırı, frendeki long eklemeleri ve tutma süresi yalnızca eklemelere bakar; fonlama molası ve zarar limitleri ikisini de durdurur.

TEMİNAT YETMEDİĞİNDE

Binance bir kontrol daha yapar: vadeli cüzdanda giriş için yeterli serbest teminat yoksa emri reddeder. Sinyaller dalgalar halinde geldiği için sonraki emirler de reddedilirdi; bu yüzden bot ilk reddedişte **oto al satı kapatır** ve size bir kez haber verir. Açık pozisyonlar, kâr al ve stop emirleriyle birlikte olduğu gibi kalır. Pozisyon büyüklüğünüzü ya da limitinizi düşürün veya vadeli cüzdana USDT ekleyin, sonra `/on` yazın; kendiliğinden hiçbir şey yeniden başlamaz. Buna düşmemeniz için bot, büyüklüğünüzü ya da limitinizi her değiştirdiğinizde cüzdanınızı okur ve büyüklük × limit cüzdanın %60'ından fazlaysa sizi uyarır; büyüklüğünüz ya da limitiniz cüzdanınıza göre ayarlanıyorsa böyle bir değeri hiç kaydetmez.

BÖLÜM 4

Giriş, kâr al ve stop

Giriş

Giriş bir **piyasa emridir**; böylece gerçekleşme sinyal anına olabildiğince yakın olur. Miktar = teminat × kaldıraç ÷ giriş fiyatı, coinin adım büyüklüğüne yuvarlanır. Teminat pozisyon büyüklüğünüzdür; Smart sizing (Tier 2 ve 3) ile işlem türünüzün aldığı paydır, ama hiçbir zaman 5 USDT'nin altına inmez ve pozisyon büyüklüğünüzü aşmaz. Tier 3'te pozisyon büyüklüğü cüzdanınızı izleyebilir (`/setpositionsize 0.35%`): bot onu vadeli cüzdanınıza göre adım adım, yukarı ve aşağı ayarlar; emir, sinyal geldiği anda ayarlı olan büyüklükle açılır. Düşüş freniniz devredeyken (Tier 3) girişler ve eklemeler bu büyüklüğün frendeki payıyla açılır, asla 5 USDT'nin altına inmez. Kaldıraç `/setleverage` değeridir ya da o işlem türü için işlem kuralındaki kaldıraçtır; her iki durumda da Binance'in coin ve hesabınız için izin verdiği üst sınıra indirilir. Zaten tuttuğunuz coine yapılan **ekleme**, coinin mevcut kaldıracını korur ve bu kaldıraçla, yeni bir coinin o tür için alacağı kaldıraçtan düşük olanıyla boyutlandırılır. Coinin asgari emir büyüklüğünün altında kalan giriş gönderilmez. Sinyalin giriş fiyatı ile sizin gerçekleşme fiyatınız arasında küçük bir fark (kayma) normaldir.

Emirler sinyalden ve hesabınızdan türetilen sabit bir kimlik taşır; bu yüzden bir tekrar deneme ya da mükerrer yayın aynı sinyal için asla ikinci bir pozisyon açamaz.

Kâr al

Girişin hemen ardından bot çıkış emrini koyar. Kâr al tipi **LIMIT** (varsayılan) ise bu, sinyalin hedefine konan sadece-kapat limit emridir; **TRAILING** ise ancak fiyat hedefi geçtikten sonra devreye giren ve oradan itibaren fiyatı izleyen bir takip eden stop'tur. Fiyat hedefe değip geri dönerse takip eden stop devreye girmez ve pozisyon açık kalır. `/combinetakeprofits yes` aynı coindeki kâr al emirlerini mümkün olduğunda birleştirir. Tier 2 ve 3'te `/settakeprofitdistance` LIMIT emrini kaydırır: %100 sinyalin hedefindedir, %120 emri girişinizden 1,2 kat uzağa koyar, %80 kârı daha erken alır. Yalnızca sizin emriniz kayar; sinyalin yayınlanan sonucu sinyalin hedefini korur.

Stop loss

Bir stop yüzdesi belirlediyseniz ve stop tipi OFF değilse. OFF kendi stop'unuzu kapatır; o işlem türü için bir işlem kuralındaki stop yine de konur. Stop, uzaklığı **kaldıraçsız** fiyat hareketinin sizin yüzdeniz kadar olan bir stop-market emridir. SINGLE her girişe, o girişin miktarı kadar ve o girişin fiyatından ölçülen ayrı bir stop koyar; önceki girişlerin stopları yerinde kalır ve elle eklediğiniz pozisyon botun stop'uyla asla kapanmaz. COMBINED bunların yerine, ortalama giriş fiyatından ölçülen ve tüm pozisyonu kapsayan tek bir stop koyar. İzole marjinde stop, likidasyon mesafesinin içinde kalmalıdır: 2x'te en fazla %35, 5x'te %14, 10x'te %7, 20x'te %3,5.

Bir işlem nasıl biter?

Sonuç	Pozisyonunuza ne olur
Hedefe ulaştı	Kâr al emri gerçekleşir ve pozisyon kapanır. Sinyal **kazanç** olarak kaydedilir.
Stop'a ulaştı	Stop-market emri gerçekleşir ve pozisyon kapanır. Sinyal **kayıp** olarak kaydedilir.
Elle kapatma	Binance'te kendiniz kapattınız. O coin için kalan kâr al ve stop emirlerini iptal edin.
Azami tutma süresi (Tier 3)	`/setmaxhold` ayarlıysa, botun açtığı ve o kadar saat sonra hedefine ulaşmamış pozisyon piyasa emriyle kapatılır; kâr al ve stop emirleri iptal edilir.
Delist öncesi kapatma	`/setdelistingclose on` ise, Binance'in delist ettiği bir coindeki pozisyon tasfiyeden kısa süre önce piyasa emriyle kapatılır; kâr al ve stop emirleri iptal edilir.
Süresi doldu	Sinyal, HafizeBot'un sicilinde hedefe ya da stop'a ulaşmadan azami tutma süresine geldi ve hafizebot.com/performance sayfasında **süresi dolmuş** olarak puanlanır. **Süre dolması pozisyonunuza bir şey yapmaz**: pozisyon, kâr al ve stop emirleriyle birlikte, biri gerçekleşene, siz elle kapatana ya da ayarladığınız azami tutma süresi veya delist öncesi kapatma onu kapatana kadar açık kalır.

SÜRESİ DOLMAK BİR PUANLAMA KURALIDIR, BİR İŞLEM DEĞİL

"Süresi doldu" yayınlanan sicilin yatay giden sinyaller konusunda dürüst olması için vardır. Binance hesabınızda hiçbir şeyi değiştirmez. Süresi dolan pozisyonları tutmak istemiyorsanız kendiniz kapatın; bot, koyduğu kâr al ya da stop emirleri dışında hiçbir pozisyonu kapatmaz. Tek istisna, ayarladıysanız `/setmaxhold` ve `/setdelistingclose`: bunlar pozisyonu piyasa emriyle kapatır.

BÖLÜM 5

İyi uygulamalar

Bildirimler

Gerçekleşmeler Binance'ten anlık gelir. Bot pozisyon açtığında coin, fiyat, miktar ve emir tipini içeren bir Telegram mesajı alırsınız; pozisyon kapandığında gerçekleşen kâr ya da zarar size iletilir. `/settradenotices CLOSES` yalnızca kapanış gerçekleşmelerini sonuçlarıyla birlikte gönderir; `/settradenotices OFF` hiçbirini göndermez. İşlemler her durumda aynı şekilde yapılır.

Geriye dönüp bakmak için: `/today` botun son 24 saatte hesabınızda ne yaptığını, `/lastsignals` son sinyallerin her birini ve neden girildiğini ya da atlandığını, `/myresults` ise botun kendi işlemlerinin son 30 günde ne yaptığını komisyonlar ve likidasyonlar dahil gösterir (kendi açtığınız işlemler sayılmaz).

- **Pozisyon limiti belirleyin ve büyüklüğü ona göre seçin.** Hareketli piyasada model kısa sürede çok sayıda sinyal üretebilir; bir dalganın bütün cüzdanınızı bağlamasını önleyen şey limittir ve pozisyon büyüklüğü o kadar pozisyona teminat bırakmalıdır.
- **Hesabı izleyemiyorsanız stop kullanın.** Botun açtığı pozisyon yalnızca hedef, stop ya da sizin müdahalenizle kapanır; `/setmaxhold` ya da `/setdelistingclose` ayarladıysanız onlar da piyasa emriyle kapatır.
- **Küçük başlayın.** Botu bir süre asgari büyüklükte çalıştırıp bildirimleri okuduktan sonra büyütün.
- **VIP'i aktif tutun.** Üyelik bittiğinde bot yeni pozisyon açmayı bırakır; açık pozisyonlarınız ve ayarlarınız olduğu gibi kalır. `/pay` ve `/buy` ile yenileyin ya da `/subscribe` açın.
- **Ekipten ayar istemeyin.** HafizeBot'ta kimse size hangi kaldıracı ya da büyüklüğü kullanacağınızı söylemez. Yayınlanan sicili okuyup kendiniz karar verin.

Bot neden sinyale girmedi?

Önce bota sorun: `/lastsignals` son sinyallerin her biri için nedenini söyler. Aşağıdaki kontroller atlanan sinyallerin neredeyse tamamını açıklar.

- Oto al sat **açık** mı? (`/summary` gösterir.)
- Sinyalin **gücü** asgari gücünüzde ya da üstünde mi?
- Sinyalin **yönü** pozisyon yönünüze uyuyor mu?
- **Coin**, **grubu** ya da **element** yasak listenizde mi?
- Binance coini **delist** ediyor mu? Bot böyle bir coinde yeni işlem açmaz.
- Coin **asgari 24 saatlik hacminizin** ya da **asgari coin yaşınızın** altında mı, ya da bu veri şu an bilinmiyor mu? (`/myminvolume`, `/mymincoinage`)
- Tier 3'te **24 saatlik atlamalarınızdan** biri (sert yükseliş ya da düşüş, geniş aralık, az işlem, günün ortalamasından uzak fiyat) bu yeni coini dışarıda bıraktı mı, ya da gereken rakam o an okunamadı mı? (`/summary` hepsini gösterir.)
- O coindeki bir pozisyon az önce kapandı ve **coin molanız** henüz bitmedi mi? (`/mycoinpause` gösterir.)

- **TradFi** coini mi (tokenize hisse, emtia ya da endeks) ve Binance'in TradFi-Perps sözleşmesi hesabınızda imzalı değil mi?
- Bu işlem türü için **Smart sizing** %0 mı, ya da bir **işlem kuralı** onu kapattı mı? (`/smartsizing`, `/traderules`)
- Coini **ters yönde** mi tutuyorsunuz? Bot o pozisyona dokunmaz.
- **Pozisyon limitine** ya da bu işlem türü için bir **işlem kuralının üst sınırına** ulaştınız mı?
- Coin zaten açık ve tekrar sinyalleri engelli mi, ya da fiyat **aynı coin aralığınızın** içinde mi (short için son girişinizin üstünde, long için altında olmalı)?
- Tier 3'te bu bir **ekleme** miydi ve azami giriş sayınıza (`/mymaxentries`) ulaşılmış mıydı, düşüş freni ve `/setnolongaddsindrawdown` açıkken bir long'a mı eklenecekti, pozisyon azami tutma sürenizi (`/mymaxhold`) geçmiş miydi, ya da stopu başabaşa (`/mybreakeven`) taşınmış mıydı?
- Büyüklüğünüz ya da limitiniz **cüzdanınıza göre** ayarlanıyorsa, bu giriş açık pozisyonlarınızın teminatını vadeli cüzdanınızın %60'ının ötesine taşıyacak mıydı?
- Tier 3'te bugün bir **fonlama molası** günü mü (`/myfundingpause`), ya da **günlük veya haftalık zarar limitinize** ulaşıldı mı? (`/mydailylosslimit`, `/myweeklylosslimit`)
- Vadeli cüzdanınızda yeterli **serbest teminat** vardı mı? Teminat nedeniyle bir ret oto al satı kapatır: `/summary`'ye bakın ve `/on` yazın.
- API anahtarınız vadeli işlem izniyle ve `91.99.78.29` IP kısıtlamasıyla kayıtlı mı?

Hepsi yerindeyse ve bot yine de sinyali atladıysa, coini ve sinyalin saatini yazarak @Hafizebotadmin'e ulaşın.

> RİSK BİLDİRİMİ
> Kripto para vadeli işlemleri yüksek kayıp riski taşır ve her yatırımcı için uygun değildir. Sinyaller ve otomatik al sat birer araçtır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Asla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın.

HafizeBot · Telegram: @hafizebot · hello@hafizebot.com · hafizebot.com